

iPhoneでPC用メールアドレスで 送受信できる設定方法

2017年12月11日

ホンダ倶楽部インターネット倶楽部

加 島 清 美

このメール設定をした理由

私のiPhoneのインターネット回線はSoftBankだったので一般的にはこのスマートフォンでメール交信をする場合にはSoftBankのサーバーのメールアドレスを使用するのが普通です。しかし、私は今までメールはパソコンでAUのサーバーを使用し、回線はSoftBankだったのでiPhoneでもAUにメールアドレス代だけ払って今まで通りauのメールアドレスでメールの送受信が出来た方が便利だと考えauのメールアドレスでメールの送受信ができるようにiPhoneのメール設定をしました。スマートフォンは同一系列以外の数種のインターネットのプロバイダーの設定が出来ますが、iPhoneのメール設定の社名メニューにはAUが無かったので業者選定メニューでは欄外の「その他」で設定しました。

メール設定の概略紹介

WiFiがある所で(インターネットが使える環境) iPhoneに自分のアカウントを作成し、インターネットプロバイダーから契約時に送られてきた「メール設定に必要な情報」にあるメールアドレス、受信メールサーバー名、送信メールサーバー名、メールアドレスパスワードなどiPhoneにある記入欄に記入してiPhoneがメールの送受信することが出来る状態に設定します。この設定はPCの場合Outlookの設定時に設定する情報と同じなので私のメールアドレス宛に送られてくるメールはPCでもiPhoneでも受信できるようになり、またこのiPhoneから送信されるメールはPCから送信されるメールと等しく相手まで送信されることとなります。

今回のメール設定に使用したAUからの情報

下記がメール機能設定に必要なだったITプロバイダーAUとの契約時に送られてきた「メール設定に必要な情報」です

メール設定に必要な情報 その後自分用のメールアドレスに変更しました


メールアドレス フリガナ	⑪ tx233444@pc4. so-net. ne. jp ティー・エックス・2・3・3・4・4・4・@・ピー・シー・4・トット・イス・オー・ハイフン・エヌ(以下略)
アカウント名 ※「ユーザー名」等 フリガナ	⑫ tx233444@pc4. so-net. ne. jp ← 今回使用しませんでした ティー・エックス・2・3・3・4・4・4・@・ピー・シー・4・トット・イス・オー・ハイフン・エヌ(以下略)
メールアドレスパスワード フリガナ	⑬ kdp7g844 ケー・ディー・ピー・7・ジー・8・4・4
受信メールサーバ/ポート番号 (POPサーバ)	⑭ pop. so-net. ne. jp ポート番号110
送信メールサーバ/ポート番号 (SMTPサーバ)	⑮ mail. so-net. ne. jp ポート番号587

これを
設定に使いました


iPhoneのAUメール設定

https://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/3904/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTA5NTM3Mzg2L3NpZC9vZXhyVER3bg%3D%3D

1. ホーム画面の「設定」のアイコンをタップ




2. 「アカウントとパスワード」をタップ



3. 「アカウントを追加」をタップ



4. 「その他」をタップ



5. 「メールアカウントを追加」をクリック



6. 新規アカウントを以下のように設定し「次へ」をクリック



7. 「POP」をタップ



8. 「受信サーバ」の項目を以下のように設定し 画面下にスクロールし「送信サーバ記入欄」を出す



9. 「送信サーバの項目」を 書き込み「保存」をクリック

メール設定に必要な情報 その後自分用のメールアドレスに変更しました

メールアドレス フリガナ	① tx233444@pc4.so-net.ne.jp <small>ティ-エックス-2-3-3-4-4-4-ドット-ピーシー-4-ト ット-エス-オー-ハイフン-エヌ(以下略)</small>
アカウント名 フリガナ	② tx233444@pc4.so-net.ne.jp <small>ティ-エックス-2-3-3-4-4-4-ドット-ピーシー-4-ドット-エス-オー-ハイフン-エヌ(以下略)</small>
メールアドレスパスワード フリガナ	③ kdp7g844 <small>ケー-デー-ピー-7-ジー--8-4-4</small>
受信メールサーバ/ポート番号 (POPサーバ)	④ pop.so-net.ne.jp ⑤ ポート番号110
送信メールサーバ/ポート番号 (SMTPサーバ)	⑥ mail.so-net.ne.jp ⑦ ポート番号587

今回使用しませんでした

これを
設定に使用しました

SIMなし 10:38 49%

キャンセル 新規アカウント **保存**

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mail.so-net.ne.jp

ユーザ名 taro_s@aa2.so-net.ne.jp

パスワード ●●●●●●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- / : ; () ¥ & @ "
#+= . , ? ! ' < >
ABC space return

10. 追加したアカウントを 「選択」します

10:25 51%

<メール アカウント

アカウント

iCloud
iCloud Drive、連絡先、カレンダー、Safariとその他6項目...

aa2.so-net.ne.jp
メール

アカウントを追加

データの取得方法 プッシュ >

11. 画面を下に下げて「SMTP」を 選びます

メール設定に必要な情報 その後自分用のメールアドレスに変更しました

メールアドレス フリガナ	① tx233444@pc4.so-net.ne.jp <small>ティ-エックス-2-3-3-4-4-4-ドット-ソ-ネット-エス-オー-パフン-エヌ(以下略)</small>
アカウント名 フリガナ	② tx233444@pc4.so-net.ne.jp <small>ティ-エックス-2-3-3-4-4-4-ドット-ソ-ネット-エス-オー-パフン-エヌ(以下略)</small>
メールアドレスパスワード フリガナ	③ kdp7g844 <small>ケー-ディー-ジー-7-ジー-8-4-4</small>
受信メールサーバ/ポート番号 (POPサーバ)	④ pop.so-net.ne.jp ④ ポート番号110
送信メールサーバ/ポート番号 (SMTPサーバ)	⑤ mail.so-net.ne.jp ⑤ ポート番号587

これを設定に使いました

キャンセル aa2.so-net.ne.jp 完了

受信メールサーバ

ホスト名 pop.so-net.ne.jp

ユーザ名 taro_s@aa2.so-net.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP サーバなし >

詳細 >

アカウントを削除

12. 「mail.so-net.ne.jp」を選びます

< aa2.so-net.ne.jp SMTP

プライマリサーバ

未構成 オフ >

ほかのSMTPサーバ

mail.so-net.ne.jp オフ >

サーバを追加... >

"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

13. 「受信メールサーバー」の項目を下記のようにサーバーポート番号がso-netから送付された書類のポート番号587であることを確認(違えば書き込み)「完了」をタップします

14. 画面左上の文字を選びます

メール設定に必要な情報 その後自分用のメールアドレスに変更しました

メールアドレス フリガナ	⑪ tx233444@pc4.so-net.ne.jp <small>ティ-エックス・2・3・3・4・4・4・ドット・エス・オー・エル・フン・エス(以下略)</small>
アカウント名 フリガナ	⑫ tx233444@pc4.so-net.ne.jp <small>ティ-エックス・2・3・3・4・4・4・ドット・エス・オー・エル・フン・エス(以下略)</small>
メールアドレスパスワード フリガナ	⑬ kdp7g844 <small>ケイ・ディー・ピー・7・ジー・8・4・4</small>
受信メールサーバ/ポート番号 (POPサーバ)	⑭ pop.so-net.ne.jp ポート番号110
送信メールサーバ/ポート番号 (SMTPサーバ)	⑮ mail.so-net.ne.jp ポート番号587

これを設定に使用しました

キャンセル mail.so-net.ne.jp **完了**

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 mail.so-net.ne.jp

ユーザ名 taro_s@aa2.so-net.ne.jp

パスワード ●●●●●●

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 587

< aa2.so-net.ne.jp SMTP

プライマリサーバ

未構成 オフ >

ほかのSMTPサーバ

mail.so-net.ne.jp オン >


サーバを追加... >

"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

15. 下図の下の「詳細」を選びます



16. 下図の左上の「文字」を選び「サーバーポート番号」が「995」であることを確認し左上に見える「文字列」をタップします



17. 右上の「完了」を選んで終わりです




18. 「受診メールボックス」をタップして下図のような「着信画面」が出ることを確かめます




iPhone6sのメール送受信画面ご紹介


送信画面例 1



受信画面例 2



受信画面例 3



設定経験のまとめ

1. お手持ちのスマートフォンのメール設定の場合、現在PCでお使いのメールアドレスのインターネットプロバイダーが**契約時に送ってきたメール設定資料**や**スマートフォン**を用意し、そのテクニカルサポートに電話して手伝ってもらうのが一番早く確実です。スマートフォンを買ったお店でも上記**設定資料**を持参すれば設定してくれます。
2. インターネット検索で手順を調べると結構役に立つ情報がありますが、**画面に出てくる言葉の意味や種類の説明が無い**と困惑する時があります。
3. また今回作成した**アカウントやパスワードやサポートの電話番号**などを必ず**特定のノートに記録**なされると今後必要時に直ぐ使えます。
4. もちろんPCとは別のメールアドレスをお持ちになっても良いです。その場合はプロバイダーのサポートに教えて頂くと良いと思います。 以上