パスワードを入れなくてもPCを起動させる設定方法 Windows10の場合

2017. 7. 31

本田倶楽部インターネットクラブ

加島清美

設定手順-1

モニター画面左下のウインドウズアイコンを押しながらXキーを押すか、 またはそのアイコンを右クリックして現れる画面の「ファイルを指定して

実行」をクリックします。

アプリと機能(<u>F</u>)	
電源オプション(<u>O</u>)	
イベント ピューアー(<u>M</u>	an #2,00 ver.20 C35Enterg07730
э л г ५(<u>ү</u>)	
デバイス マネージャー(<u>M</u>)	a 🕂
ネットワーク接続(<u>W</u>)	筆まめ Ver.26起動 Windows 10 アップ グレード アシスタント
ディスクの管理(<u>K</u>)	
コンピューターの管理(<u>G</u>)	
Windows PowerShell(<u>I</u>)	CyberLink_Powe SoundEngine Free (5)
Windows PowerShell (管理者)(<u>A</u>)	
	- 🤔 🔁
設定(<u>N</u>)	MapSource Switch 音声ファイル 変換ソフト
エクスプロー ラ ー(<u>E)</u>	
検索(<u>S</u>)	
ファイル名を指定して実行(B)	msdLexe - ショート カット
シャットダウンまたはサインアウト(<u>U)</u> >>	
デスクトップ(D)	Q 🔯 🔚 🔯 🖬

設定手順-2

名前ボックスに半角で netplwiz と入力し OK をクリックします。





ユーザーアカウントが表示されるのでユーザータブでこのコンピュータのユーザーから自動サインインしたい名前(下図の青いライン)をクリックし、その上に見える「ユー ザーがこのコンピュータを使いにはユーザー名とパスワードが必要」の左側にある チェックを外しOKをクリックします。自動サインインが表示されるので「パスワード Box」と「パスワードの確認入力Box欄」にパスワードを書いてOKを押して終了します。

ー アカウント		\times
ザー 詳細設定		
下の一覧を使って、ほかの 拒否することができます。ま 」 - ザーがこのコンピューターを使う	ユーザーのこのコンピューターへのアクセスを許可 また、パスワードやその他の設定を変更できます には、ユーザー名とパスワードの入力が必要(E)	Jまたは 。
リコンビューン (D.1 - ジー(D). コーザー名	グループ	- î l
😵 HomeGroupUser\$	HomeUsers	
🙎 Kashima	HomeUsers; Administrators; Users	s
🔧 KeyKey	Administrators	
追加(D)	削除(R) プロパティ(C	D)
Kashima のパスワード		
パスワードを変更するに をクリックしてください。	は、Ctrl+Alt+Del キーを押して [パスワードの変	[更]
	パスワードのリセット(P)	
	OK キャンセル 適	i用(A)

ユーザーがサインイ うにコンピューター 定してください:	インするときに、ユーザー名とパスワードを入力する必要がないよ をセットアップできます。自動でサインインするユーザーを次に指
ユーザー名(U):	Kashima
パスワード(P):	•••••
パスワードの確認入力(C):	•••••
	OK ++774/

自動起動を確かめます

電源ボタンを押してPC起動後にパスワードを入れなくても左側画面のように ようこそが出て右側画面が出るようになりしました。

